

so schmeißen sie den windows messenger von ihrem rechner runter!

microsoft versucht krampfhaft, jedem windows-nutzer den windows messenger als ultimatives messenger-programm unterzujubeln. doch nicht jeder anwender braucht überhaupt einen messenger und nicht jeder anwender möchte dann auch zwangsläufig den windows messenger nutzen. doch die deinstallation ist nicht ganz so problemlos möglich, wie sie es von anderen anwendungen gewohnt sind. deshalb erfahren sie jetzt, wie sie den windows messenger trotzdem problemlos von ihrem rechner entfernen:

1. rufen sie als erstes den text-editor auf, indem sie auf start/programme/zubehör/editor“ klicken.
2. navigieren sie anschließend im windows-explorer zu dem ordner „windows\inf“. dieser ordner befindet sich normalerweise auf dem laufwerk c:
3. klicken sie dort die datei „sysoc.inf“ mit der linken maustaste an und ziehen sie diese datei mit gedrückter linker maustaste in den text-editor.
4. halten sie dort nach der zeile
„msmsgs=msgrocm.dll,ocentry,msmsgs.inf,hide,7“ ausschau.
5. entfernen sie in dieser zeile das wort „hide“. beachten sie dabei bitte, dass sie lediglich dieses wort entfernen und die beiden kommas vor und hinter diesem wort nicht löschen.
6. speichern sie anschließend ihre änderungen ab und rufen sie über „start/systemsteuerung/software“ die software-verwaltung auf.
7. dort wählen sie im linken bereich die schaltfläche „windows-komponenten hinzufügen/entfernen“ mit einem klick mit der linken maustaste aus.
8. in dem fenster, das sich daraufhin öffnet, scrollen sie bis zu dem eintrag „windows messenger“ und entfernen dort das häkchen, das sich vor diesem eintrag befindet.
9. klicken sie abschließend auf die schaltfläche „weiter“, um den windows messenger endgültig zu deinstallieren.

danke an : <http://www.lutz-nelde.de/tippsammlung/winxp/windows-messenger-deinstall.htm>